


【阿蘇光】メール設定手順（Windows Mail）

1. メールアカウントを設定する


1-1. Windows Mailを開きます。




1-2. 「設定（歯車のアイコン）」をクリックします。




1-3. 「アカウントの管理」をクリックします。




1-4. 「アカウントの追加」をクリックします。



1-5. 「詳細設定」をクリックします。



1-6. 「インターネットメール」をクリックします。



1-7. サーバー情報の設定（各項目に設定情報を入力します。）

アカウントの追加

インターネットメール アカウント

メール アドレス
someone@example.com

ユーザー名
例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain#kevinc

パスワード

アカウント名
この名前を使用してメッセージを送信

受信メール サーバー

アカウントの種類
どれか選択してください

メールの送信 (SMTP) サーバー

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

サインイン キャンセル

メールアドレス
※登録するメールアドレスの入力
ユーザ名
※重要書類に記載のアカウント名を入力
パスワード
※重要書類に記載のパスワードを入力
アカウント名
※重要書類に記載のアカウント名を入力
この名前を使用してメッセージを送信
※メールの送信先にて、差出人名として表示される
受信メールサーバー
pop.aso.ne.jp
アカウントの種類
POP3
メールの送信 (SMTP) サーバー
smtp.aso.ne.jp
<input checked="" type="checkbox"/> 送信サーバーには、認証が必要です
<input checked="" type="checkbox"/> 送信メールに同じユーザ名とパスワードを使用する
↳ 上記二つにチェックを入れる
<input type="checkbox"/> 受信メールにはSSLが必要
<input type="checkbox"/> 送信メールにはSSLが必要
↳ 上記二つにチェックを入れない

1-8. 下図のように設定されていることを確認します。

設定情報に問題なければサインインをクリックします。

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

メール アドレス
example@aso.ne.jp

ユーザー名
example
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain#kevinc

パスワード

アカウント名
example

この名前を使用してメッセージを送信
阿蘇 太郎

受信メール サーバー
pop.aso.ne.jp

アカウントの種類
POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー
smtp.aso.ne.jp

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

✓ サインイン × キャンセル

1-9. 「完了」をクリックします。

アカウントの追加

すべて完了しました。
アカウントは正常にセットアップされました。

example@aso.ne.jp

スマートフォンでの Outlook
でメールがさらに便利に


任意のメール アカウントに接続して、外先で職場や個人の予定表にアクセスできます。無料でご利用いただけます。

アプリを入手


✓ 完了

2. ポート情報の変更作業


2-1. 「設定（歯車のアイコン）」をクリックします。




2-2. 「アカウントの管理」をクリックします。




2-3. 「設定を変更するアカウント」をクリックします。



2-4. 「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。





2-5. 「メールボックスの詳細設定」をクリックします。



2-6. 「送信 (SMTP) メールサーバー」の値を変更し、完了をクリックします。


変更前) smtp.aso.ne.jp:25:0

変更後) smtp.aso.ne.jp:587:0



3. メールの送受信テスト

3-1. 「メールの新規作成」をクリックします。




3-2. メールを作成します。

3-2-1. [宛先]に初期設定で入力したメールアドレスを入力します。

3-2-2. [件名]に適当な文字列を入力します。

3-2-3. [本文]に適当な文字列を入力します。

3-2-4. [送信]をクリックします。



3-3. テストメールが受信できましたら、メール送受信の確認は完了です。

